


Configuração de e-mail Engenheiros.PT em iOS

Este tutorial serve para o iOS 9.0 ou superior

No seu iPhone/iPad/iPod, toque no ícone das Definições>Contas e Senhas.

Abaixo das suas contas clique em "Adicionar Conta".

Ao aparecer a seguinte janela, toque em "Outro".



Nesta janela, toque em "Adicionar conta de email".

Nesta etapa, introduza o seu **NOME, EMAIL, PASSWORD, DESCRIÇÃO** (por exemplo, "Teste - Ordem dos



Para o servidor de email "A receber" (incoming mail server), introduza **mail.engenheiros.pt** como **Nome de Host** (Host Name).


Introduza, de seguida, o seu **login** em **Nome de Utilizador** (User Name).

Introduza a sua palavra passe.

Para o servidor de email “A enviar” (outgoing mail server), introduza **mail.engenheiros.pt** como **Nome de Host** (Host Name).

Introduza, de seguida, o seu **login** em **Nome de Utilizador** (User Name).



Introduza a sua palavra passe.



No caso de aparecer uma janela como esta (em relação a certificado SSL), toque em “Sim”, no sentido de desativar o SSL.

Após o passo anterior, **caso** apareça esta imagem, toque em continuar.

Caso a mesma não apareça, não tem problema.




No caso de aparecer uma janela como esta (em relação a certificado SSL), toque em "Sim", no sentido de desativar o SSL.

A sua conta está configurada!

Caso deseje dar uma olhada nas configurações avançadas, toque em **Definições>Contas e Passwords**, de seguida toque na sua conta da ordem dos engenheiros e obterá uma janela semelhante a esta.

Toque em "Conta".




Está novamente nas configurações da sua conta da ordem dos engenheiros!

Para aceder às configurações avançadas, toque em "Avançadas" no final desta página.

Estas são as configurações avançadas da sua conta.

Confirme a porta do servidor, com a que se encontra na imagem. A porta deve ser 143.

De seguida, volte atrás.



Está novamente nas configurações da sua conta da ordem dos engenheiros! Toque agora em "SMTP".

Agora, encontra-se nas configurações do SMTP.

Clique onde diz "mail.engenheiros.pt".



Irá obter uma janela semelhante a esta.

Verifique se a porta do servidor é a 25 ou 587.